

目录

让连线听众听到背景音乐的设置方法	2
安装虚拟声卡	2
设置“让连线听众听到背景音乐”的提示	3
设置使用虚拟声卡	3
取消设置使用虚拟声卡	5


让连线听众听到背景音乐的设置方法

安装虚拟声卡

Windows 7/8/8.1/10 系统

荔枝直播助手安装时，会在您的电脑上安装虚拟声卡，安装过程中可能会出现以下提示，请根据实际情况选择确认或取消。

若点击确认，荔枝直播助手安装程序，会自动运行虚拟声卡安装程序。




安装 Voicemeeter

安装时可能出现安装程序未响应，不需要做任何操作，稍等片刻就可以了。



安装完成后，弹出下面的窗口，提示您必须重启电脑来完成安装，点击“确定”，并在安装 VB Cable 后重启电脑。




安装 VB Cable

安装时可能出现安装程序未响应，不需要做任何操作，稍等片刻就可以了。



检查安装是否成功：

请打开 Windows 系统的声音设备，检查下图中标记的 4 个设备是否存在。如果不存在，请重新安装荔枝直播助手。




重启电脑后，继续下一步

设置“让连线听众听到背景音乐”的提示

安装并运行荔枝直播助手后，会显示如下图提示：

- 马上设置：点击后马上打开设置，在音频中设置背景音乐相关的设置
- 不再提醒：点击后再次运行荔枝直播助手，不再弹出下图提示
- 下次再说：点击后，忽略当次提醒




设置使用虚拟声卡

再次运行荔枝直播助手，依次点击菜单中的“文件”-“设置”-“音频”，按照下图选

择并设置声音设备：

- 1) “桌面音频设备”，**请选择您直播时使用的具体的设备（如：扬声器 (High Definition Audio 设备)）**；
- 2) 请在下方的“麦克风/辅助音频设备”项，选择您直播时使用的麦克风设备，**请选择您直播时使用的具体的设备（如：麦克风 (High Definition Audio 设备)）**；
- 3) 勾选“使用虚拟声卡”；
- 4) 若您重新安装了荔枝直播助手，虚拟声卡线路 1/2 可能未列出您之前选择的设备，请勾选“高级选项”后，点击“恢复默认的虚拟声卡线路”来重新加载默认设置。


高级选项，仅供使用专业音频设备的用户使用，若您不清楚更改高级选项带来的影响，请不要改变高级选项中的“虚拟声卡线路 1/2”。



按照上图选择设备后，请点击“确定”，退出并重新运行荔枝直播助手。荔枝直播助手启动时，会按照下图，设置 Windows 系统的声音设备。荔枝直播助手退出时，会将您选中的“桌面音频设备”和“麦克风/辅助音频设备”设置为默认设备。

如果提示设置失败，请按照下图，手动设置默认设备。

- a. 在播放--"CABLE Input (VB-Audio Virtual Cable)"上点击鼠标右键--"设置为默认设备"
- b. 在播放--"VoiceMeeter Input (VB-Audio VoiceMeeter VAO)"上点击鼠标右键--"设置为默认通信设备"
- c. 在录制--您的麦克风（如："麦克风 High Definition Audio 设备"）上点击鼠标右键--"设置为默认设备"和"设置为默认通信设备"



取消设置使用虚拟声卡

- 在荔枝直播助手菜单中，依次点击“文件”-“设置”-“音频”
- 将“☐使用虚拟声卡”取消勾选，并确定“桌面音频设备”和“麦克风/辅助音频设备”中选中您直播时将使用的扬声器和麦克风
- 关闭荔枝直播助手
- 打开 Windows 声音设备，检查确定您选择的扬声器和麦克风，均已经设置为“默认设备”和“默认通信设备”；若设置失败，请手动设置默认设备
- 重新启动荔枝直播助手