



雷速网络办公系统

安装说明书

泗洪雷速软件有限公司

服务器端最低要求：Windows Server 2008+IIS7.0、ASP.NET 4.5、SQL Server 2008。

下文以 Windows Server 2008+ SQL Server 2008 为例说明软件安装和配置方法。

- (1) 安装 IIS、.net 3.5 和.net 4.5
- (2) 安装 SQL Server
- (3) 建立数据库
- (4) 配置 IIS
- (5) 安装雷速网络办公系统

以上 5 步须按顺序操作，不可颠倒。

虚拟主机用户，主机服务商会安装好 IIS、ASP.NET 和 SQL Server，并提供相应的账号密码。用户只需将程序文件通过 FTP 上传到虚拟主机上，执行第 5 步的安装即可。

1. 安装 IIS 和.net



从开始菜单的“管理工具”中，打开“服务器管理器”。依次选择“角色”、“添加角色”。




点击“下一步”选择角色。勾选“Web 服务器 (IIS)”和“应用程序服务器”两项。



点击左栏“Web 服务器 (IIS)”下的“角色服务”，按下图选择必要组件。



点击左栏“应用程序服务器”下的“角色服务”，选择必备组件。



选择好后点“下一步”进行安装，直至完成。

.NET Framework 3.5 和 4.5 从微软官网下载程序执行安装，且必须在 IIS 安装完成后安装。

2. 安装 SQL Server 2008

安装前准备：安装 IIS 和 ASP.NET3.5。

一、SQL 2008 安装


双击安装程序，进入 SQL Server 安装中心，选择“全新安装或向现有安装添加功能”。




安装程序会对环境进行检测。检测通过后，会对支持规则进行检测。如果 Windows PowerShell 检测失败，须先安装 Windows PowerShell，然后重新安装 SQL 2008。其它项目检测失败用同样方法处理。功能选择全选。



实例配置选默认实例，也可以命名实例。




在“数据库引擎配置”中，账户设置中的身份验证模式，选混合模式。然后为 sa 账户设置一个复杂的密码。点击“下一步”，直至安装完成。




二、配置 SQL Server 2008

设置端口：在服务器“开始”菜单中依次打开“Microsoft SQL Server 2008 R2”、“配置工具”、“SQL Server 配置管理器”（如下图）。点击“SQL Server 网络配置”节点下“MSSQLSERVER 的协议”，在右侧窗口中选择“TCP/IP”右击并启用。打开 TCP/IP 属性窗口，在 IP 地址标签的 IPALL 单元内将 TCP 端口设置成 1433。




3. 在 SQL Server 2008 中建立数据库

1. 建立数据库：打开 Microsoft SQL Server Management Studio，在“数据库”上右击，新建一个数据库，填入数据库名称提交。



2. 设置服务器身份验证方式：打开 Microsoft SQL Server Management Studio，在服务器名称（带绿色箭头）上右击，打开服务器属性窗口，左侧选择“安全性”，右侧选择“SQL Server 和 Windows 身份验证模式”。




3. 设置用户：打开 Microsoft SQL Server Management Studio Express，打开“安全性”，在“登录名”上右击，新建登录名。

“常规”页，填入登录名，选择“SQL Server 身份验证”，填入密码，默认数据库选择本软件使用的数据库，不勾选“强制实施密码策略”选项。

“服务器角色”页，勾选“dbcreator”。

“用户映射”页，将本软件使用的数据库勾选，角色成员身份勾选“db_owner”和“public”两项。
以上三页都设置好后提交，SQL 用户设置完成。






4. 配置 IIS


依次打开“控制面板”、“管理工具”、“Internet 信息服务(IIS)管理器”，在左侧窗口中点击服务器名，中间窗口点击 IIS 下的“ISAPI 和 CGI 限制”，右侧窗口中点击“打开功能”。查看有没有“ASP.NET v4”。如果没有要先安装 asp.net 4.0 或 asp.net 4.5。如果有，全部设成允许。




依次点击“网站”下的站点，右侧操作区的“基本设置”，在应用程序池中选择“ASP.NET v4”，将“物理路径”选择为 Isoa 下的 web 文件夹（假设雷速软件文件夹为 Isoa）。




给 lsoa 文件夹设置权限。设置方法：查看文件夹 lsoa 属性，选择“安全”标签，点击“编辑”按钮（假设雷速软件文件夹为 lsoa，lsoa 文件夹下有 web 文件夹）。



依次点击“添加”、“高级”、“立即查找”按钮，选中“NETWORK SERVICE”确认，并给予此用户修改和读写权限。用同样的方法给予“IIS_IUSRS”修改和读写权限。





5. 安装雷速网络办公系统

1. 在浏览器地址栏中输入“http://服务器 IP 地址或域名/install/”打开安装向导（在服务器本机上，安装向导地址为：http://127.0.0.1/install/）。阅读用户许可协议，同意协议后继续安装。

2. 填入 SQL Server 数据库相关数据，写入配置文件。数据加密密码自行设定，不大于 6 个字符，类型为字母或数字，此密码必须牢记。重新安装本系统需要此密码，否则原有的数据无法读取。



3. 写入配置文件完成后，进行连接数据库测试。如果连接不成功，请核对 SQL 数据库资料，再次提交。如果资料无误，请确认 SQL 数据库设置是否正确。

关于服务器地址，如果数据库和程序文件夹在同一台服务器，且 SQL 安装时选择默认实例，服务器地址可写为“(local)”。如果不是默认实例，请填入服务器名称。服务器名称可在 Microsoft SQL Server Management Studio Express 登录界面查看。如果 SQL 服务器和程序文件不在同一台服务器，请填写 SQL 服务器的 IP。

4. 如果填入数据正确，数据库连接成功，将会有两个选择：



继续安装功能模块：如果是全新安装，选择此项。如果有同名数据库存在，将会清空原有数据。

数据库连接信息设置完成，退出安装：如果只是更换服务器，或修改了 SQL 的用户名和密码等信息，需要更新程序配置中的 SQL 账号数据，选择此项，继续使用原有数据。

5. 安装数据库模块。如果数据库中存在同名数据表，将会被删除重建。

初次安装，必须将“管理中心”和所需的功能模块都选上，同时，可选“安装示例数据”，便于快速领会软件的使用方法。

数据库模块安装成功后，点击“下一步”，一直到安装完成。



如果只想要了解一下软件的使用，请访问 <http://www.leysou.com>，选择“在线试用”测试软件。具体使用方法请从下一章看起。